

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡して](#)さらにサポートを受けてください。

現在の場所: ローカルクライアント>設定の構成>更新>更

新設定の構成

## 更新設定の構成

この記事は以下に適用されます:


- アバスト 中小企業向けソリューション
- アバスト スモール オフィス プロテクション
- アバスト ビジネス アンチウイルス
- アバスト ビジネス アンチウイルスプロ
- アバスト ビジネス アンチウイルスプロ プラス
- Avast Business CloudCare アンチウイルス

ウイルス対策更新設定を構成するには:

1. クライアントUIから**メニュー > 設定 > 全般に移動します**
2. **更新タブ**を選択します
3. **2つの [更新プログラムの確認] ボタンの横にある [その他のオプション]** をクリックし、次のいずれかを実行します。
  - Avastで自動的に更新をチェックして実行したい場合は、「**ウイルス定義を自動的に更新する**」と「ア

「アプリケーションを自動的に更新する」を選択します。

- Avastにアップデートを自動的に確認させ、インストール前に確認を求める場合は、ウイルス定義のアップデートが利用可能になったら通知する、プログラムアップデートのアップデートがダウンロードされたら通知するを選択します。
- 手動で更新を実行する場合（[更新の確認]ボタンを使用）、ウイルス定義については[手動で更新する]を選択し、プログラムの更新については[手動で更新する]を選択します。




また、**ストリーミング更新を有効にする**と、新しいマルウェアが検出されると、完全なウイルス定義更新をダウンロードする必要なく、マイクロ更新が継続的にダウンロードされます。


プログラムの更新では、ネットワークに**プロキシサーバー**がある場合は、プロキシサーバーの種類、アドレス、ポート、認証を指定できます（[プロキシ設定の構成](#)）。

最後に、クライアントの Geek Area から**自動更新チェックの間隔**を変更できます。

1. **メニューに移動し、設定を選択します。**
2. 右上の**検索**をクリックします




3. 検索フィールドに`geek:area`と入力し、**Enter**キーを押します。



4. **更新**セクションまでスクロールします

5. 指定されたフィールドに、希望する間隔を入力します  
(デフォルト値は240分です)



**関連記事：**

## プロキシ設定の構成

現在の場所: ローカル クライアント>設定の構成>更新>更新設定の構成