

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在の場所: [Business Hub](#) > [ユーザーとアカウントの管理](#) > [ア](#)

[カウント](#) > [Business Hub](#) の 2 要素認証の設定

ビジネスハブの2要素認証の設定

この記事は以下に適用されます:

- アバストビジネスハブ


Business Hub は、ネットワークのセキュリティをさらに強化する 2 要素認証 (2FA) 機能を提供します。2 要素認証では、ログインするためのユーザーのパスワードに加えて、安全で常に変化する認証コードを持つ別のデバイス (電話など) が必要です。

2要素認証を有効にする

2FA を有効にできるのは自分だけです。他のユーザーに対して 2FA を有効にすると、認証アプリケーションが設定されていないユーザーのアカウントがロックアウトされてしまいます。

1. ブラウザウィンドウの右上隅にあるプロフィールアイコンをクリックし、**あなたのプロフィール**
2. **Avastアカウントを開く**をクリック
 - **アカウント情報を変更するには**、profile.avast.comに移動します。
3. セキュリティセクションで、「**2段階認証を有効にする**」をクリックし、Avastアカウントのパスワードを入力して、「**続行**」をクリックします。
4. Google Authenticator を使用してセカンダリ デバイスで認証を設定するための基本的な手順を示すダイアログ ボックスが表示されます。このアプリケーションのインストール方法が


わからない場合は、「[Google Authenticator のダウンロードと使用](#)」を参照してください。



5. Google Authenticatorをデバイスにインストールしたら、「**セットアップを続行**」をクリックします。
6. 手順に従って、Avastアカウントを認証システムに追加します。
7. デバイスの認証コードを入力し、「**オンにする**」をクリックします

Step 2 / 3


Set up Google Authenticator

1. Open the app and create a new account
2. Choose to scan a QR code and scan this:

[Trouble scanning the code?](#)
3. Enter the 6-digit code shown in the app.


Note: Once you turn on 2-step verification, you'll need to enter a verification code every time you sign in to your Avast Account on the web.

8. デバイスを紛失した場合に備えて、回復コードを含む成功メッセージが表示され、登録したアドレスに確認メールも届きます。

- リカバリコードは、携帯電話以外のデバイスに保存するか、覚えやすい場所に紙に保管することをお勧めします。




- 次回、ユーザー名とパスワードを使用してビジネスハブにログインすると、デバイスから認証コードを要求する2番目の画面が表示されます。コードを入力して[サインイン]をクリックします。




2要素認証を無効にする

2FA を無効にする必要がある場合は、profile.avast.comの2段階認証の下にある[オフにする]をクリックし、パスワードと認証コードを入力してから、もう一度[オフにする]をクリックして確認します。




Google Authenticator のダウンロードと使用

1. モバイルデバイスからApp Store (iOS) / Google Playストア (Android) を開き、Google LLCのGoogle Authenticatorを検索してデバイスにダウンロードします。
2. アイコンをクリックしてアプリケーションを開きます
3. 開始チュートリアルを表示するかスキップするには、「開始」を選択します
4. アカウントの追加ページに到達したら、「バーコードをスキャン」を選択します (プロンプトが表示されたら、アプリが写真を撮ったりビデオを録画したりできるようにします)



5. 携帯電話のカメラをコンピュータ画面のダイアログボックスのQRコードにかざします
6. テキストボックスに入力する必要がある確認コードが表示されます。コードは頻繁に変更され、コードの近くの右下に小さなタイマーが表示されます。
7. 確認コードを入力し、「**アカウントを追加**」をクリックしてビジネスハブの認証をアプリに追加します。



Business Hubにログインするときにはいつでも、Google Authenticator のAvastコードを使用してログインを認証します。

このセクションの他の記事:

[ビジネスハブの概要](#)

[ビジネスハブへの登録](#)

[シングルテナントからマルチテナントのビジネスハブへの変換](#)

[ビジネスハブプロフィールの管理](#)

関連記事：

[サブスクリプションの有効化とアップグレード](#)

[ビジネスハブへのデバイスの追加](#)

現在の場所: [Business Hub](#) > [ユーザーとアカウントの管理](#) > [アカウント](#) > [Business Hub の 2 要素認証の設定](#)